

Graver un CD Drive 10 ou TechTool Pro 4

Dans ce petit guide, vous trouverez les instructions pour créer un nouveau CD démarrable (bootable) de Drive 10 ou de TechTool Pro 4 avec les dernières version des logiciels.

Ce guide s'adresse uniquement aux utilisateurs confirmés et n'est applicable que pour les versions 1.1.3 et supérieures de Drive 10 et 4.0.1 et supérieures de TechTool Pro 4.

Si ce n'est pas votre cas, consultez le paragraphe «Conclusion» page 3.

1. Ce dont vous avez besoin

Pour créer votre nouveau CD démarrable (bootable) vous avez besoin :

- De votre CD-ROM d'origine;
- De 650 Mo d'espace libre sur un disque, afin de créer une image disque;
- Du logiciel freeware BootCD (www.charlessoft.com);
- De la dernière mise à jour de Drive 10 ou TechTool Pro 4 (www.tri-edre.fr).

2. Créer votre CD

Vous devez partir d'une version «propre» de Drive 10 / TechTool Pro 4 afin d'éviter un maximum de problèmes.

- Insérez votre CD-ROM d'origine de Drive 10 / TechTool Pro 4 et installez l'application (si ce n'est pas déjà fait).
- Faites ensuite les mises à jours nécessaires pour avoir la dernière version du produit.
- Lancez la version du logiciel que vous venez de mettre à jour, vérifiez que le numéro de version indiqué correspond bien à celui de la mise à jour. Si ce n'est pas le cas, la mise à jour a échoué. Vous devez refaire la mise à jour.
- Quittez le logiciel.

Vous avez maintenant une version à jour de votre logiciel, que nous allons graver sur le CD-ROM.

Pour créer l'image du CD-ROM, utilisez le logiciel «BootCD» et suivez les instructions à l'écran. Veuillez vous référer à la documentation du logiciel pour plus de détail (en Français).

3. Graver Drive 10 / TechTool Pro 4 sur CD

Lorsque «BootCD» a terminé, vous devez graver l'image disque sur un CD-ROM, en utilisant Toast (non recommandé) ou le logiciel d'Apple «Image Disque» (Mac OS 10.2) ou «Utilitaire de disque» (Mac OS 10.3) installé par défaut sur le Système Mac OS X (/Applications/Utilitaires). Consultez la documentation de BootCD.

4. Vérifier votre CD

Vous trouverez le login et le mot de passe à utiliser dans la documentation de «BootCD». Une fois créé, insérez votre nouveau CD-ROM dans votre lecteur, puis redémarrez votre machine en maintenant la touche C enfoncée durant le démarrage. Attention, le démarrage sur CD de Mac OS X est relativement lent, et dépend de votre machine et de la vitesse de gravure du CD.

Au bout de quelques minutes, le Finder apparaît et vous pouvez lancer Drive 10 ou TechTool Pro 4 depuis le Dock.

Conclusion

Si vous n'arrivez pas à graver un nouveau CD démarrable (bootable) avec votre graveur, vous devez contacter le fabricant de votre graveur ou l'éditeur du logiciel de gravure que vous utilisez. TRI-EDRE ne pourra pas vous aider à utiliser votre graveur.

Si vous préférez recevoir par courrier le dernier CD démarrable (bootable) contenant la dernière version du logiciel, il coûte 29 Euros T.T.C. (frais de port compris).

Vous pouvez aussi acheter l'abonnement 1 an à Drive 10 ou à TechTool Pro 4 au prix de 75 Euros T.T.C.. À chaque mise à jour du logiciel pendant un an, vous recevrez automatiquement un nouveau CD démarrable (bootable).

Si la première année vous ne recevez pas 4 CD, votre abonnement sera automatiquement prolongé jusqu'à ce que vous receviez au minimum 4 CD. Pour acheter cet abonnement, vous pouvez télécharger le logiciel TED On Line sur notre site web et l'utiliser pour nous envoyer votre commande, ou appeler notre service commercial au 04 98 10 10 50.